

---

## JoGadgets - autostart:=[true] nie dzia³a

Autor: adgol - 2007/05/21 10:40

---

zainstalowa³em na serwerze JoGadgets (wspania³y dodatek). Zauwa¿y³em jednak problem je¿eli chodzi o automatyczne odtwarzanie plików multimedialnych (.mp3, .mpg, .wmv itd.) parametrem autostart:=.

Chcia³bym, aby po za³adowaniu strony w³±cza³ siê plik .mp3 automatycznie.

Na forach angielskojêzycznych oraz polskich widzê kilka tematów, gdzie forumowicze pytaj± o ± sam± kwestiê, która i mnie nurtuje. Niestety, odpowiedzi brak.

Czy warto¶æ w autostarcie dzia³a w ogóle?

z góry dziêki za odpowiedzi

=====

## Odp:JoGadgets - autostart:=[true] nie dzia³a

Autor: adgol - 2007/05/21 14:35

---

ok, ju¿ sobie poradzi³em. Dziêki.

Dla tych, którzy nie wiedz± jak to zrobiæ zostawiam info:

rozpakuj .zip, w którym jest spakowany JoGadgets

wejd¼ do folderu - \jogadgets0.44alpha\_pl\\_jgfw\\_files i tam wyedytuj plik o nazwie cfgmp3player.xml

W górnej linijce jest info co trzeba wpisaæ - domy¶lnie przy autostarcie jest "false", co trzeba zmieniaæ na "true"

plik cfgmp3player.xml nale¿y podmieniaæ na serwerze i to wszystko

=====

## Odp:JoGadgets - autostart:=[true] nie dzia³a

Autor: Jokris - 2007/05/21 20:15

---

adgol napisa³:

ok, ju¿ sobie poradzi³em. Dziêki.

Dla tych, którzy nie wiedz± jak to zrobiæ zostawiam info:

rozpakuj .zip, w którym jest spakowany JoGadgets

wejd¼ do folderu - \jogadgets0.44alpha\_pl\\_jgfw\\_files i tam wyedytuj plik o nazwie cfgmp3player.xml

W górnej linijce jest info co trzeba wpisaæ - domy¶lnie przy autostarcie jest "false", co trzeba zmieniaæ na "true"

plik cfgmp3player.xml nale¿y podmieniaæ na serwerze i to wszystko

B) Cze¶æ.

:woohoo: O czym ty ch³opie piszesz!. Co to za ¶cie¿ka "\jogadgets0.44alpha\_pl\\_jgfw\\_files"? Sk±d ty j± wzi±³e¶?. Standardowo pliki JoGadgets, je¶li nie jest pobierany z mojej strony i jest to wersja z b³êdami, powinny znajdowaæ siê w katalogu g³ównym Joomla! w folderze o nazwie "\_jgfw\_". Przecie¿ Ty wprowadzasz nie¶wiadomie ludzi w b³±d.

:woohoo: Proszê!. Najpierw przeczytaj artyku³ "JoGadgets - Trochê Inaczej Zrobiony Gad¿et!". Tam wyra¼nie widaæ, ¿e dla plików Mp3 nie ma parametru "autostart" w linii z kodem. Dla pozosta³ych mediów jest, i mo¿na warto¶æ jego wprowadzaæ bezpo¶rednio w linii z kodem bota. Dla Mp3 nale¿y tak jak piszesz, zmieniaæ tê warto¶æ w pliku "cfgmp3player.xml". Ale nie w takiej z nieba wziêtej ¶cie¿ce. A¿ dziw, ¿e bot Ci dzia³a.

:laugh: Cieszê siê, ¿e sam sobie poradzi³e¶, ale proszê innych u¿ytkowników o nie sugerowanie siê podpowiedzi± adgola, bo jest tylko w drobnej czê¶ci przydatna.

B) We¼ pobierz z mojej strony Bot JoGadgets 0.44 alpha PL i ciesz siê, ¿e Ci wszystko bêdzie dzia³aæ.

:blink: Pozdro. Jokris.

=====